

communic8 - web realities...
 Moosweg 2 3665 Wattenwil
 Web: www.communic8.ch
 E-Mail: hosting@communic8.ch
 Telefon: 033 243 54 93

Outlook Express (Mac) - Server erfordert Authentifizierung

Um mit einem E-Mail Client Nachrichten über ihren Account zu versenden, ist die Anmeldung beim Postausgangsserver zwingend erforderlich. Dieses Verfahren wird ASMTTP (Authenticated Simple Mail Transfer Protocol) oder SMTP-Auth bezeichnet. Die Anmeldung dient vor allem dazu, den Versand von unerwünschten E-Mails (Spam) zu verhindern. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Programm entsprechend einrichten.

Schritt 1:

Gehen Sie bitte über die Menüleiste auf "Extras > Konten". Wählen Sie bitte mit einem Linksklick ein bestehendes Konto aus und klicken Sie anschließend auf "Eigenschaften".

Es erscheint nun das Fenster Konten mit der Übersicht über die bisher eingerichteten Mailkonten. Ein Doppelklick auf das gewünschte Konto führt Sie zu dem Dialogfeld "Konto bearbeiten".

Schritt 2:

Wechseln Sie bitte in die Karteikarte "Kontoeinstellungen" und klicken dort auf "Klicken Sie hier, um erweiterte Sendeoptionen anzuzeigen".

Schritt 3:

Aktivieren Sie hier noch das Häkchen vor dem Eintrag "Der SMTP-Server erfordert eine Authentifizierung" und aktivieren die Option "Anmelden mit". Geben Sie nun Benutzername und Kennwort ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf Enter.

SMTP-Dienst erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Standard-SMTP-Anschluss überlagern: 25

Der SMTP-Server erfordert eine Authentifizierung.

Dieselben Einstellungen wie für eingehenden Mailserver verwenden

Anmelden mit

Konto-ID: info@ihredomain.ch

Kennwort: ●●●●●●●●●●

Kennwort speichern

Domäne für nicht gekennzeichnete Adressen:

Konto-ID: Ihre komplette E-Mail Adresse
Kennwort: Ihr persönliches Kennwort

Bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit einem Klick auf "OK". Outlook Express (Mac) ist nun fertig eingerichtet.